
Waagenanbindung

Um eine neue Waage anzulegen klickt man zuerst auf Waagen




Danach kann man rechts im Schirm nun den gewünschten Namen der Waage eingeben und danach auf Waage anlegen klicken



Links im Schirm sieht man alle bereits angelegten Waagen. Diese kann man auf $\boxed{\mathtt{B}}$ bearbeiten oder auf $\boxed{\mathtt{x}}$ wieder löschen



Feldname	Opt.	Funktion	
Name		Name der Waage	
IP-Adresse		IP-Adresse der Waage	



Alle Mettler Waagen die über eine UC3-Schnittstelle verfügen können an LotzApp angebunden werden!


Soll die Waage als Selbstbedienungswaage verwendet werden, dann klickt man zuerst auf Templates Waagen




Rechts sieht man nun alle Artikel bei denen eine PLU hinterlegt wurde:



Mit Drag & Drop können die Artikel nun zu den gewünschten Feldern der Waage zugeordnet werden:



Mit einem Doppelklick auf ein Feld kann man den Artikel wieder entfernen:



Rechts oben im Schirm kann man nach Artikeln suchen:



Rechts unten im Schirm auf Mettler TransUC3 können nun alle Artikel die eine PLU hinterlegt haben an die Waage geschickt werden:



Artikel an Waagen senden

Artikel-Nr	Artikel	PLU	MwSt	VK
16	Bergbauern Vollmilch	2006	10	1,98
27	Hokkaido-Kürbis	5010	10	0,00
47	Putenfilet	2007	10	10,90
50	Speck	2001	10	21,00
51	Käse	2005	10	17,16

Revision #4 Created 18 August 2022 09:04:26 by Michaela König Updated 11 November 2022 08:46:37 by Michaela König